

# ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЖИНСОВЫХ БРЮК С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 36

**Основные размерные признаки**

		1/2	1/4
<b>Tu/От</b>	Обхват талии <b>67,0 см + 3 см = 70 см</b>	35,0	17,5
Прибавка 2–4 см к значению От необходима в связи с тем, что линия верхнего края брюк будет располагаться не на линии талии, а в области бедренных костей, обхват тела на уровне которых существенно больше.			
<b>Hu/Об</b>	Обхват бедер <b>94,0 см</b>	47,0	23,5
<b>Kw/Шк</b>	Ширина брюк в области колена <b>42,0 см</b>	21,0	10,5
<b>Fw/Шн</b>	Ширина брюк внизу <b>38–40 см</b>	19,5	9,75
<b>Stl/Дсб</b>	Длина сбоку <b>104,0 см</b>	/. 3–4 см для смещения вниз линии верхнего края брюк = Длина сбоку II	
<b>Lbh/Вс</b>	Высота сидения <b>26,0 см</b>	/. 3–4 см для смещения вниз линии верхнего края брюк = Вс II	
<b>Stl/Дсб II</b>	Длина сбоку II <b>100,5 см</b>		
<b>Lbh/Вс II</b>	Высота сидения II <b>22,5 см</b>		
<b>Schr/Дн</b>	Длина ноги <b>78,0 см</b>	= Дсб II /. Вс II (по внутренней поверхности)	
<b>Knh/Вк</b>	Высота коленной точки <b>46,8 см</b>	= 1/2Дн + 1/10Дн (39 + 7,8 = 46,8)	



У этих джинсовых брюк значения Stl/Дсб и Lbh/Вс уменьшены на 3,5 см для того, чтобы линия верхнего края брюк располагалась ниже линии талии. Уменьшение размерных признаков Stl/Дсб и Lbh/Вс на


3,5 см показано здесь только для примера; оно не является обязательным. Уменьшение размерных признаков Stl/Дсб и Lbh/Вс можно произвести по собственному усмотрению, равно как и отказаться от него.

Таблица обозначений

A	начало, исходная точка	Vh	передняя часть половины брюк	Bruch / Stoffbruch	сгиб
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.	Hh	задняя часть половины брюк	je	по
W	уровень седьмого шейного позвонка	Rt	спинка	von	с, от
m (messen)	измерить	St	боковая деталь/бочок	Naht	шов
Ü (übertragen)	перенести	Vt	перед, полочка	Schlitz	разрез, шлица, застежка
v.M./VM	середина переда, переднего полотнища	Sn/SN	боковой срез, шов	ca.	около, примерно
h.M./HM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища	f.N.	шов, срез в готовом виде	∟	прямой угол
Zusammenlegen/ zus.legen	совместить, закрыть	NZ	припуск на шов	≡	сложенная вытачка
FL /Fd/ Fadenlaut	направление нити основы	RV	застежка-молния	✂	разрезать, рассечь
MW	прибавка на свободу облегания	v.K.	передний угол ластовицы	∠	знак минуса
Abnäher	вытачка	h.K.	задний угол ластовицы	???	присборить, припосадить
Ä.e	контрольный знак втачивания рукава	Z	центр окружности	)))	сутьюжить
h.Äe	задний контрольный знак втачивания рукава	Lg	длина	⌘	оттянуть
		kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор	↯	складка
				1x, 2x	1 деталь, 2 детали
				cm	см, сантиметр



Илл. 2



Измерить длину участка 14–19 на боковой линии передней части брюк. Начертить верхний участок (выше линии колена) боковой линии задней части брюк, перенеся длину боковой линии передней части брюк на отрезок 26–35.

Срез низа задней части брюк оформить выпуклой (на 0,5 см), а на передней части брюк слегка вогнутой (на 0,5 см) линией.

Copyright M. Müller & Sohn, München  
 Разрешается для использования только в личных целях. Копирование и тиражирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.

**3** На этом фрагменте чертежа показано конструирование фигурного пояса брюк. Его ширина может составлять 4–5 см, длина переходного участка пояса может быть также 4–5 см.

Начертить линию входа в карман, как показано на чертеже (илл. 3).


На задней части брюк начертить кокетку в соответствии с чертежом.

**4** Пояс и кокетку задней части брюк отрезать; соединить боковые стороны вытачки на задней части


брюк и выровнять верхний и нижние срезы кокетки.

Начертить припуск на обработку застежки.

Разрезать переднюю часть брюк по линии входа в карман. Отрезной бочок кармана увеличить по внешним срезам, как показано на чертеже (илл. 4). Подкладку кармана начертить в соответствии с пунктирной линией на чертеже. При этом обращенная к телу деталь подкладки кармана должна сверху доходить до верхнего среза передней части брюк, а сбоку – до боковой линии.



Илл. 3



Илл. 4